

カシオ レジスター ツール for TE-340/NL-300 インストールマニュアル

インストールする前に

本ソフトウェアのインストールは、管理者権限(Administrator)のあるユーザーで行ってください。

カシオ レジスター ツール for TE-340/NL-300 は、以下の何れかのバージョンの Microsoft® .NET Framework がパソコンにインストールされている必要があります。インストールされていないパソコンでは、本ツールのセットアップでインストール画面が表示されます。

- ・ Microsoft .NET Framework 4
- ・ Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
- ・ Microsoft .NET Framework 4.5
- ・ Microsoft .NET Framework 4.6

Windows® 8/8.1 は、標準で Microsoft .NET Framework 4.5 がインストールされています。

Windows® 10 は、標準で Microsoft .NET Framework 4.6 がインストールされています。

売上データ処理を行う場合は、Microsoft® Excel®がパソコンにインストールされている必要があります。

Excel をご利用の場合

Excel をご利用の場合は、あらかじめアクセス設定を行っていただく必要があります。

「4 Excel マクロの設定」を行ってください。

COM-USB 変換ケーブル、通信ポート (COM) の設定

パソコンとTE-340/NL-300 の通信の途中にエラーが発生する場合は、COMポートの設定を行う必要があります。「5 COM-USB変換ケーブル、通信ポート (COM) の設定」を行ってください。

- ・ 「カシオ」、「CASIO」、「TE-340」、「NL-300」は、カシオ計算機(株)の商標または登録商標です。
- ・ 「Microsoft」、「Windows」、「Excel」、「Microsoft .NET」、「Internet Explorer」、「Microsoft Edge」は、米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。
- ・ その他、製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

<本資料の内容>

1	Windows8/8.1 について	2
1.1	インストーラーの実行方法	2
2	Windows10 について	3
2.1	インストーラーの実行方法	3
3	インストール方法	4
3.1	インストール方法	4
4	Excel マクロの設定	8
4.1	Excel 2003 の場合	8
4.2	Excel 2007 の場合	10
4.3	Excel 2010 の場合	12
4.4	Excel 2013 の場合	14
5	COM-USB変換ケーブル、通信ポート (COM) の設定	16
5.1	COM-USB変換ケーブルの場合	16
5.2	通信ポート (COM) の場合	18

1 Windows8/8.1 について


1.1 インストーラーの実行方法

①スタートメニューを表示して、Internet Explorer のアイコンを選択してください。



②カシオ レジスター ツール for TE-340 のダウンロードページを表示してください。Internet Explorer 上に表示された、インストール用のダウンロードファイルのリンクを選択してください。


③Internet Explorer の下部に以下の内容が表示されるので、「実行」を選択してください。



④Internet Explorer の下部に以下の内容が表示されるので、「実行」を選択してください。




⑤画面に下記のような画面が表示された場合は、「実行」を選択してください。



2 Windows10 について

2.1 インストーラーの実行方法


①スタートメニューを表示して、Microsoft Edge のアイコンを選択してください。



②カシオ レジスター ツール for TE-340 のダウンロードページを表示してください。Microsoft Edge 上に表示された、インストール用のダウンロードファイルのリンクを選択してください。



③Microsoft Edge の下部に以下の内容が表示されるので、「実行」を選択してください。




3 インストール方法

3.1 インストール方法

Windows7 の画面で説明します。

OS や環境によっては、表示されない画面や文字列が異なる場合があります。

①インストールプログラムをダウンロードして実行してください。ダウンロードしたインストールプログラムを実行してください。自動的に展開されて、インストールが始まります。



②「セキュリティの警告」の画面が表示された場合は、「実行(R)」を選択してください。




③インストールするコンポーネント「Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x86 および x64)」の画面が表示されます。「マイクロソフト ソフトウェア追加ライセンス条項」をお読みいただき、同意された場合は「同意する(A)」を選択してください。

インストールするパソコンに以下の何れかが、インストールされている場合は表示されず、⑤へ進みます。


- ・ Microsoft .NET Framework 4
- ・ Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
- ・ Microsoft .NET Framework 4.5
- ・ Microsoft .NET Framework 4.6




④Microsoft .NET Framework 4 Client Profile のインストールが開始されます。




途中で、下記の「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は「はい(Y)」を選択してください。




途中で、下記の「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は「はい(Y)」を選択してください。




⑤「カシオ レジスター ツール for TE-340 セットアップウィザードへようこそ」の画面が表示されたら、「次へ(N)」を選択してください。




- ⑥ 「ソフトウェア使用許諾契約書」をお読みいただき、同意された場合は「同意する(A)」選択して「次へ(N)」を選択してください。




- ⑦ インストール フォルダーを確認して「次へ(N)」を選択してください。




- ⑧ 「次へ(N)」を選択してください。




⑨インストールが開始されます。



⑩「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい(Y)」を選択してください。



⑪「閉じる(C)」を選択してください。




以上でインストール完了です。


4 Excel マクロの設定

4.1 Excel 2003 の場合


① Excel を起動して、「ツール (T)」「オプション(O)」を選択します。



② 「セキュリティ」を選択して、「マクロ セキュリティ(S)...」を選択します。




③ 「信頼できる発行元」を選択し、「Visual Basic プロジェクトへのアクセスを信頼する(V)」にチェックを入れます。



④ Excel を一旦終了して再度起動した後に、本ツールを動作させてください。

(※) Excel 表示時にエラーが表示される場合は、以下の設定も行ってください。




4.2 Excel 2007 の場合


① Excel を起動して、「Excel のオプション(O)」を選択します。



② 「セキュリティ センター」を選択して、「セキュリティ センターの設定(I)...」を開きます。



③ 「VBA プロジェクト オブジェクト モデルへのアクセスを信頼する(V)」 にチェックを入れます。



(※)Excel 表示時にエラーが表示される場合は、「すべてのマクロを有効にする (～) (E)」の設定も行ってください。


④Excel を一旦終了して再度起動した後に、本ツールを動作させてください

4.3 Excel 2010 の場合


① Excel を起動します。「ファイル」して「オプション」を選択します。



② 「セキュリティ センター」を選択して、「セキュリティ センターの設定(I)...」を開きます。



③ 「VBA プロジェクト オブジェクト モデルへのアクセスを信頼する(V)」 にチェックを入れます。




(※)Excel 表示時にエラーが表示される場合は、「すべてのマクロを有効にする (～) (E)」の設定も行ってください。


④Excel を一旦終了して再度起動した後に、本ツールを動作させてください。

4.4 Excel 2013 の場合


①Excel を起動します。「ファイル」を選択します。




②「オプション」を選択します。



③ 「セキュリティ センター」の「セキュリティ センターの設定(I)...」を開きます。



④ 「VBA プロジェクト オブジェクト モデルへのアクセスを信頼する(V)」にチェックを入れます。



(※)Excel 表示時にエラーが表示される場合は、「すべてのマクロを有効にする (～) (E)」のチェックも行ってください。


⑤ Excel を一旦終了して再度起動した後に、本ツールを動作させてください。

5 COM-USB 変換ケーブル, 通信ポート (COM) の設定

5.1 COM-USB 変換ケーブルの場合

パソコンと TE-340/NL-300 の通信の途中でエラーが発生する場合は、COM ポートの設定を行う必要があります。


① デバイスマネージャーの通信に使用している「USB Serial Port(COM?)」(?は数字)をクリックしてください。



② 次に表示される画面の「ポートの設定」をクリックして、「詳細設定...(A)」をクリックしてください。




③下記の画面が表示されるので「USB 転送サイズ」の「受信 (バイト)」と「送信 (バイト)」の値を最小にしてください。「待ち時間(msec)」の値を最大にしてください。
この設定は COM-USB 変換ケーブルの抜き差しを行うと無効になる場合がありますので、再度設定を行ってください。




5.2 通信ポート (COM) の場合

① デバイスマネージャの通信に使用している「通信ポート (COM?)」 (?は数字) をクリックしてください。



② 次に表示される画面の「ポートの設定」をクリックして、「詳細設定...(A)」をクリックしてください。



③ 下記の画面が表示されるので「受信バッファ」と「送信バッファ」の値を低くしてください。それでも、通信エラーが発生する場合は「FIFO バッファを使用する(16660 互換の UART が必要)(U)」のチェックをオフにしてください。

